

Guía de configuración de EDUROAM para Linux

A continuación te explicamos de forma detallada los pasos a seguir para configurar el método de conexión 802.1X a la red EDUROAM de la UC3M. También pueden aparecer diversos avisos sobre condiciones especiales que no debes dejar de leer.

COMPROBACIONES PREVIAS

Antes de comenzar, debes comprobar si dispones del correspondiente certificado de CA (Autoridad de Certificación) para la validación de los servidores de la UC3M, que en la actualidad es **DigiCert High Assurance EV CA Root**. Probablemente, este se encuentre ya instalado con el siguiente nombre completo:


[/usr/share/ca-certificates/mozilla/DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt](#)

En caso de no ser así, puedes descargar el certificado pinchando en el siguiente enlace:

[Perfil Linux](#)

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN

Primero, pincha sobre el icono de la conexión inalámbrica en la parte superior derecha de tu escritorio, según se muestra en la siguiente figura, a continuación, sobre el menú desplegable seleccione la red **eduroam**.



Seguidamente aparecerá una nueva ventana, como la que se muestra a continuación, para configurar los datos de la conexión.

Se requiere autenticación para la red inalámbrica


La red inalámbrica necesita autenticación

Se necesitan contraseñas o claves de cifrado para acceder a la red inalámbrica «Eduroam2».

Seguridad inalámbrica: WPA y WPA2 enterprise

Autenticación: EAP protegido (PEAP)

Identidad anónima:


Certificado CA: DigiCert_High_Assurance... 

No se necesita ningún certificado CA

Versión PEAP: Automático

Autenticación interna: MSCHAPv2

Nombre de usuario: usuario@dominio.uc3m.es

Contraseña: 

Preguntar esta contraseña cada vez

Mostrar la contraseña

Cancelar Conectar

Cumpliméntala con las siguientes opciones:

- Seguridad inalámbrica: **WPA y WPA2 enterprise**
- Autenticación: **PEAP**
- Certificado CA: **DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt**
- Versión PEAP: **Automático**
- Autenticación interna: **MSCHAPv2**

- Nombre de usuario: ***Su dirección de correo electrónico***
 - **ALUMNOS: NIA** seguido de **@alumnos.uc3m.es**
Ejemplo: 100012345@alumnos.uc3m.es
 - **PAS/PDI: login** de usuario seguido de **@** y el **dominio** al que pertenece tu cuenta de correo. Ten en cuenta que debes introducir tu login, no tu alias de correo.
Ejemplo: pepe@pa.uc3m.es
Ejemplo: pepe@inf.uc3m.es
Ejemplo: juan@di.uc3m.es
 - **Personal de otras universidades adheridas al proyecto Eduroam: login** que utilizas en tu universidad seguido de **@** y el **dominio** que tienes en la universidad a la que perteneces
Ejemplo: juan@upc.es
- Contraseña: ***Su contraseña de correo electrónico***

Una vez rellenos los campos, pulsa el botón **Conectar** para establecer la conexión.