Guía de configuración de dirección IP estática para Windows 7

A continuación se explica los pasos a seguir para configurar la dirección IP de tu PC con capturas de pantalla para un mejor seguimiento.

Pulse sobre el botón *Inicio* y a continuación sobre *Panel de Control*. Cuando se abra la siguiente ventana, en *Redes e Internet* pinche sobre *Ver el estado y las tareas de red*.



A continuación pulse sobre la opción Cambiar configuración del adaptador



Aparecerá una pantalla con la conexión de área local, debemos situarnos encima del icono y pulsar el botón derecho del ratón, saldrá de nuevo un menú desplegable en el que pulsaremos la opción **PROPIEDADES**.

						x
G V Panel de control > Redes e Internet > Conexiones de red > V 47 Buscar Conexiones de red P						
Organizar 🔻 Deshabilitar este dispositiv	o de red Diagnosticar esta conexión	»		≝ = ▼ M= ▼		?
Conexión de área local Red	Conexión de área local 2		vpn-uc3m Desconectado			
Conexión de red Uesactivar	ndows Adapter V9		WAN Miniport (IKEv2)			
Diagnostic	ar					
Crear acce	s de puente					
🛞 Eliminar						
😗 Cambiar n	ombre					
😗 Propiedad	es					

En el menú de propiedades debemos escoger la opción **PROTOCOLO INTERNET TCP/IPv4** y pulsar de nuevo **PROPIEDADES**.

Propiedades de Conexión de área local						
Funciones de red Uso compartido						
Conectar usando:						
Conexión de red Gigabit Intel(R) 82566DM-2						
Configurar Esta conexión usa los siguientes elementos:						
 Cliente para redes Microsoft Programador de paquetes QoS Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) Controlador de E/S del asignador de detección de topol Respondedor de detección de topologías de nivel de v 						
Instalar Desinstalar Propiedades						
Descripción Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa predeterminado que permite la comunicación entre varias redes conectadas entre sí.						
Aceptar Cancelar						

Por último aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación donde deberá introducir los datos relativos a su equipo.

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)						
General						
Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.						
Obtener una dirección IP automáticamente						
Usar la siguiente dirección IP:						
Dirección IP:	163 . 117 . 151 . 200					
Máscara de subred:	255.255.255.0					
Puerta de enlace predeterminada:	163 . 117 . 151 . 2					
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente						
O Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:						
Servidor DNS pre <u>f</u> erido:	163 . 117 . 1 . 40					
Servidor DNS al <u>t</u> ernativo:	163 . 117 . 131 . 35					
Ualidar configuración al salir	Opciones avanzadas					
	Aceptar Cancelar					

NOTA: Los valores mostrados son un ejemplo, usted deberá introducir para cada campo los valores que le han sido asignados por el Servicio de Informática de la UC3M.